


平成 27 年 4 月 15 日
生活産業研究所株式会社

MassPlan for ArchiCAD Ver4.12 の追加修正項目は以下の通りとなっています。

1. カテゴリ集計のチームワーク対応

カテゴリ集計がチームワークでも使用可能となりました

チームワークで初めてカテゴリ集計を起動した場合、EXCEL の保存先指定が追加されています。



EXCEL ファイル設定後、メイン画面には、以下のような確保状況が表示されます



確保は現在階に作図されたゾーンエレメントに対して実行します


未確保の場合、分類の設定プルダウンリストは表示されません

[分類項目の追加・削除]


・分類項目の追加・削除は、同時に複数の人が処理できないため、かならず一人の人が処理するようにしてください




現在階が確保されると、分類の設定プロダウリストが表示されます



出力ファイルを変更する場合、環境設定で変更することができます




(参考) 単独プロジェクトの場合は、プランファイルの保存先に規定の EXCEL ファイルを自動作成します



2. 変換テーブル編集にテンプレートファイルに登録されている集計項目のインポートが可能



今までは、“変換テーブル編集”内で登録した情報を Excel へ出力するだけでしたが、予め編集された Excel のテンプレート情報を読み込むことが可能となりました。




ボタンをクリックして、テンプレートファイルを指定します。(テンプレートとして登録している EXCEL ファイルだけでなく、Massplan から出力された EXCEL ファイルに指定可能です)

A 列にキーワード「Massplan」が設定されている行の項目名を現在選択されているテーブルに置き換えます

階	住戸数	容積対象面積						延べ面積	
		専有 (A)			共用 (B)			小計	エントラ...
		住戸専有	店舗	その他	玄関ポーチ	EV	設備室		
massplan		住戸専有	店舗	その他	玄関ポーチ	EV	設備室1	室外機置場	エントラ...




3. 変換テーブル編集内に現在のゾーンカテゴリ(ArchiCAD)が読み込めるようになりました。




“ゾーンカテゴリ置換”の選択により、その時点での ArchiCAD のゾーンカテゴリに置き換えます。

4. ゾーンカテゴリリストにソート機能を追加しました



変換テーブル編集内のゾーンカテゴリリストの項目名の選択によりソートができます。

5. ゾーンカテゴリリストに集計項目列を追加しました



変換テーブル編集内のゾーンカテゴリリストに“集計” 欄を設けました。

左側の“集計項目”の定義がされているかどうかを確認するためのものです。

6. テンプレートファイルのカテゴリ登録方法に、名前／赤／緑／青 と個別に設定できる方法も選択できるようになりました

これまでのテンプレートでは、H 列に“ゾーンカテゴリ(H1)”という名称でゾーンカテゴリ及び色設定が可能でしたが、ゾーンカテゴリ名称と色設定のセルを分けて登録することが可能となりました。

今までのテンプレートも利用できますが、「ゾーンカテゴリ」列が設定されていると、こちらが優先となります。この場合、「ゾーンカテゴリ名前」「ゾーンカテゴリ赤」「ゾーンカテゴリ緑」「ゾーンカテゴリ青」列は無視されます。更新作業も行われません。（詳細はマニュアルをご覧ください）

新たに対応したテンプレートフォーマット

	G	H	I	J	K	L	M
		ゾーンカテゴリ名前	ゾーンカテゴリ赤	ゾーンカテゴリ緑	ゾーンカテゴリ青		
小分類							
	病棟部門	病棟	病棟	病棟	195	235	195
	病棟部門	病棟	ICU・HCU	病棟	195	235	195
病棟合計						0	0
	外来部門	外来	各科	外来	255	255	255
	外来部門	外来	中央処置	外来	255	255	255
	外来部門	外来	健診	外来	255	255	255

今までのテンプレートフォーマット

	F	G	H	I	J	K
		小分類	ゾーンカテゴリ			
小分類						
					B2	B1
					A棟	A棟
					B2	B1
						1階
CU	病棟部門	病棟	病棟	病棟(195,235,195)		
	病棟部門	病棟	ICU・HCU	病棟(195,235,195)		

以上